

## Работа с ЭП на рабочем месте.

### 1. Получение ЭП


Как правило для получения ЭЦП вам нужна флэшка — на неё будут записаны закрытый ключ и сертификат. Так же возможна передача ЭП на токене, он выглядит как флэшка но не отображается в проводнике и не содержит файлов.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
fkjkiwmb.001	17.11.2020 17:29	Папка с файлами	
Пономарев Максим Михайлович.cer	17.11.2020 17:22	Сертификат безо...	3 КБ


### 2. Установка ЭП

Для использования ЭП вам необходимо установить его на рабочем месте.


- 1) Подключите флэшку (токен) с файлами ЭП к компьютеру;
- 2) Найдите в меню Пуск и откройте программу **КриптоПро CSP**;




- 3) Выберите вкладку **Сервис** — Скопировать — Обзор;




- 4) Выберите полученное ЭП по имени, считыватель должен быть вида FAT12\_буква\_диска (например FAT12\_H) в случае использования флэшки или содержать наименование токена (например ActivRutoken), нажмите ОК — Далее;




5) Введите новое имя для ЭЦП — в новом имени допустимо использовать **ТОЛЬКО ЦИФРЫ И АНГЛИЙСКИЕ БУКВЫ**, в противном случае подписание в СЭД СО будет невозможно, нажмите кнопку Готово;




6) В появившемся окне выберите **Реестр** и нажмите ОК;



7) Установите пароль для подписания на свое усмотрение — пароль вводится два раза подряд, нажмите кнопку ОК — установка закрытого ключа завершена;



8) В программе КриптоПро CSP выберите вкладку Сервис — Установить Личный сертификат — Обзор;




9) В открывшемся найдите файл вашего сертификата (например **ФИО.cer**), нажмите Открыть — Далее — Далее, поставьте галочку Найти контейнер автоматически, нажмите Далее — Далее — Готово и введите пароль закрытого ключа на все вопросы отвечайте утвердительно;

10) ЭП установлена и готова к работе. Не забудьте удалить файлы с флэшки — вам они больше не потребуются.

### 3. Проверка работоспособности ЭП

При возникновении ошибок подписания в первую очередь необходимо проверить работоспособность ЭП.

- 1) Найдите в меню Пуск и откройте программу КриптоПро CSP;
- 2) Выберите вкладку Сервис — Протестировать — Обзор;
- 3) Выберите свое ЭП по имени, нажмите кнопку Далее, введите пароль, используемый для подписания;
- 4) Убедитесь, что в появившемся окне указано, что проверка прошла успешно и ошибок не обнаружено — в противном случае обратитесь в техническую поддержку.



#### 4. Проверка срока действия ЭП

ЭП выдается на срок от 1 года до 3 лет, по истечению этого срока сертификат необходимо получать заново.

- 1) Найдите в меню Пуск и откройте программу КриптоПро CSP;
- 2) Выберите вкладку Сервис — Просмотреть сертификаты в контейнере — Обзор;
- 3) Выберите свое ЭП по имени, нажмите кнопку Далее, введите пароль, используемый для подписания;
- 4) Убедитесь, что срок действия сертификата не закончился.

